

あなたのお名前  
[redacted]@riasbb.net ⓘ

メールアドレス  
[redacted]@riasbb.net ⓘ

パスワード  
●●●●●●●● ⓘ

パスワードを記憶する

**手動設定** キャンセル 続ける



メールアドレスとパスワードを入力したら「手動設定」をクリック

メールアドレス  
[redacted]@riasbb.net ⓘ

パスワード  
●●●●●●●● ⓘ

パスワードを記憶する

手動設定

**受信サーバー**

プロトコル: POP3 ▾

ホスト名: .riasbb.net

ポート番号: [up/down]

接続の保護: なし ▾

認証方式: 自動検出 ▾

ユーザー名: [redacted]@riasbb.net

**送信サーバー**

ホスト名: .riasbb.net

ポート番号: [up/down]

接続の保護: なし ▾

認証方式: 自動検出 ▾


ユーザー名: [redacted]@riasbb.net

再テスト キャンセル **完了**


画面下にある「詳細設定」をクリック




②表示された画面の「サーバ設定」をクリックします




③ここを「pop.riasbb.net」に変更してください



④ 次に「送信 (SMTP) サーバ」をクリックしてください




④ 「編集」 ボタンをクリックします



⑤ サーバ名を「smtp.riasbb.net」に変更してください

⑥ ポート番号を「587」に変更してください



⑦ 「接続の保護」は「なし」

「認証方式」は「平文のパスワード認証」に設定してください

※サンダーバードのソフトのバージョンによって上記と違い画面の場合は

「ユーザー名とパスワードを使用する」に**チェック**を入れて、

「保護された接続を使用する」に「いいえ」に**チェック**をしてください

⑧ 「OK」 ボタン、「OK」 ボタンをクリックで画面を閉じてください。以上で終了です

【最終確認】

#### ①POP サーバ設定部分

サーバー設定

サーバーの種類: POP メールサーバー

サーバー名(S):  ポート(P):  既定値: 110

ユーザー名(U):

セキュリティ設定

接続の保護(L):

認証方式(O):

#### ②SMTP サーバ設定部分

送信 (SMTP) サーバ

設定

説明:(D)

サーバー名:(S)

ポート番号:(P)  既定値:587

セキュリティと認証

接続の保護:(N)

認証方式:(I)

ユーザー名:(M)

OK キャンセル

